连锁管理

1 总部程序安装 2

2 连锁业务设置 5

3 分店程序安装 7

4 数据传输 8

5 门店要货 13

6 调出单 13

7 调入单 14

8 直配订单 14

连锁管理界面

1 总部程序安装

注意在安装的时候选择总部



第一次使用总部时，需要设置总部名称

然后要设置是否“商品在全公司统一主供应商和经营方式”，说明在下面，请仔细阅读再选择。

再下来，还要设置是根据销售结算还是批次结算。也就是一般说的是加权平均还是批次算法。两种算法在这里都是支持的



进入总部系统后，要建立分店仓库的信息。点击连锁管理里的仓库档案

进入仓库档案模块

然后先在左边选择”仓库设置”，再点“增加”按钮，在右边输入 2 位的编码和名字。如果需要填

写其他的信息，也一并填写完成后，按”保存” 按钮

保存成功，系统分自动增加一个 01 的外部机构和一个 0101 的默认外部仓库

2 连锁业务设置

之后点击连锁管理里的连锁业务设置

进入连锁业务设置模块



设置分店的仓管类型

系统提供多种连锁分部管理模式：

POS 分部：门店不安装后台程序和数据库，前台通过宽带直接连接总部服务器，存储该分店的数据。该模式系统最简洁，但对网络质量和带宽要求很高。

总部托管：门店后台只做销售查询和会员业务，采购和库存业务统一由总部管理，每日定时交换数据。门店业务功能精简，傻瓜式开店，成本低。

独立管理：门店可以自行管理调价、进货、销售、盘点、促销、成本利润计算等几乎所有业务。并可以在门店录入新品和结算。

配送中心：独立于总部的配送中心专用模式，支持多个配送中心。提供自动配送处理、配送到货率分析，配送缺货分析等专业功能。

加盟店： 总部按配送价调出到分店，配送到加盟店产生利润，加盟店与总部按配送价结算帐款。

总部可以统一管理所有门店的后台操作员，权限变更自动下传。可在操作员管理中设置。

支持不同店不同价格，允许统一定价、总部为门店定价与门店自主定价有机结合，门店自主变价可上传至总部。商品可否在门店变价需在商品档案中声明。

门店结算账款：可以指定供应商、客户往来账款由总店或独立管理型门店结算，在供应商/客户档案中设定。

实现连锁环境下的批次管理，准确跟踪每一库存批次在连锁店之间的流转。

连锁会员管理功能强大，能够在普通拨号上网的条件下，让全公司的会员在所有门店通用，可以在门店发卡、在门店查询总积分和做积分兑奖。并支持跨店使用储值卡。

一商品多经营方式：可为独立管理型门店设定个性化的经营策略，同一商品在公司内不同区域的门店可以采用不同的经营方式，例如在 A 市可用购销，在 B 市可用联营。此功能要与门店结算同时使用，商品在分店的经营方式统一在总部设置。

- 实现一商品多经营方式的前提条件：。

  必须是连锁版本。

  在初次使用总部系统时的系统选项界面中取消“商品在全公司统一供应商和经营方式”

  一品多经营方式通过设置商品在某门店的主供应商为其它经营方式的供应商来实现，这个供应商的结算机构必须设置为该门店。

  只有独立管理型门店才能实现不同的经营方式。

  只有采购范围是“门店采购”的商品才能实现不同的经营方式。

这里一定要根据自己的情况进行选择类型。

3 分店程序安装

在安装时，要注意选择分店



安装完成后，根据分店类型情况安装分店数据库。进入系统时，系统会提示输入机构编码。如 01



4 数据传输

然后出现以下画面

这里，要设置服务器名或 IP 地址，也就是总部服务器所在的 IP 地址。1433 为连接的端口，一般不需要修改。

可以先检查一下服务器的 IP 地址是否连通的。方法是点 windows 的开始菜单，然后选择“运行”

在运行框里，输入 cmd，根据操作系统的不同，可能需要换成输入 command



确定后，出现以下画面



然后输入 ping 后面再加上总部服务器的地址。如果是 192.168.0.115，那么，这里就输入 ping 192.168.0.115

回车后，系统会自动去连接服务器，如下图



这里，如果出现 time<　　TTL=之类的字样的话，表示网络是连通的，time 之后的数值，越小，表示网速越快。

如果出现如下图的信息，表示网络不通，需要检查网络情况。（注意，如果安装有防火墙，需要把设置防火墙以连通）



设置好总部的连接信息后，点”测试”，如果测试成功，会出现以下提示。如果失败，请检查网络和参数



点击下载，即可开始下载总部数据



下载完成后，需要重新启动程序



如例，在总部建立一个 000001 的商品

在分店程序里运行数据传输

打开界面后，点下载按钮

下载完成后，就可以在本店的商品档案里，看到这个在总部建立的商品档案了

同样，如果是其他数据的话，也是通过”数据传输”功能进行下载和上传。如果同时需要下载和上传，就点”交换”按钮

5 门店要货

如果要分店向总部要货，则使用门店补货功能

门店补货



在这里输入一个要货单

要货单

单 据 号: YH010706040001　日期: 2007-06-04　业务员:　有效期: 2007-07-04

要货分部: 01　01brand　发货分部: 00　总部　已审核

其他1:　其他2:　其他3:　数字1: 0.00　数字2: 0.00　数字3: 0.00

行号	货号	品名	规格	单位	进货规格	箱数	数量	单价	金额
1	000001	永泰商业管理			1.00	200.00	200.00	300.00	60,000.00
	合计：						**200.00**		**60,000.00**

6 调出单

在总部，打开调出单

调出单

点击申请单号，选择刚才的那个要货单号，输入总部调出给该分店的数量。保存并审核

审核完成后，总部该商品的库存减少

7 调入单

这时，就可以在分店进入”调入单”的操作，把总部的调出单，转为本店的调入单。分店该商品库存增加

调入单



8 直配订单

还有一种方式，是直配订单，是不需要分店申请，而是总部直接下订单采购到分店

直配订单

选择供应商和送货地址，送货地址选择分店仓库。这样，就可以直接到达分店。

最后是两个查询的模块，一个是订单状态临控

一个是门店补货跟踪